


インターネット接続設定手順 Windows7 編

1. [スタート] をクリックし、その中の [コントロールパネル] をクリックします。



2. [コントロールパネル] 画面が表示されます。

[ネットワークとインターネット] 中の [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。



参考

アイコン表示の場合は、[ネットワークと共有センター] アイコンをダブルクリックします。




3. [ネットワークと共有センター] 画面が表示されます。

左側のメニューの[ネットワーク接続の管理] をクリックします。




4. [ネットワーク接続の管理] 画面が表示されます。

[ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。



5. [ローカルエリア接続のプロパティ] 画面が表示されます。


画面中央の[インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。



6. [インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されます。

IP アドレスと DNS サーバーの設定を確認します。

確認後、下方の [OK] をクリックします。




IP アドレスを自動的に取得する	選択する
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	選択する



設定を変更される場合、必ず現在の設定をメモなどに控えてください。


7. [ローカルエリア接続のプロパティ] 画面に戻ります。

下方の [閉じる] をクリックします。




8. [ネットワーク接続の管理] 画面に戻ります。

[ローカルエリア接続] アイコンをダブルクリックします。



9. [ローカルエリア接続の状態] 画面が表示されます。


[詳細] をクリックします。



10. [ネットワーク接続の詳細] 画面が表示されます。

[IPv4 IP アドレス] を確認します。

確認後、下方の [閉じる] をクリックします。



IPv4 IP アドレス	192.168.300.xxx
--------------	-----------------

※ x の数字は、ご利用環境により異なります。

参考

〔IPv4 IP アドレス〕 の値が 〔192.168.300.xxx〕 以外の場合、パソコンの電源を入れ直してから再度ご確認ください。

11. 以上で、設定完了です。